Thunderbird ver52.5.2

メール設定方法

2018 年 1 月 株式会社ケーシーエス SunShine Internet 事務局

設定を行う前にご確認ください

Thunderbird を使用してインターネットメールを行う設定について説明します。 Thunderbird の設定は、必ず【インターネット接続設定】が完了していることをご確 認のうえ設定してください。設定する前に、ご契約後弊社から送付される【ご利用契約 内容のご案内】に記載されている【ユーザーID】、【パスワード】の確認をお願いします。

メール設定方法

設定環境:Thunderbird バージョン 52.5.2 Windows10 Pro

1. Thunderbird を起動する



Thunderbird を起動すると、左図のウィンドウが表 示されます^{**1}。ウィンドウ左下の「**メールアカウン トを設定する**」をクリックします。

> ※1 上記ウィンドウが表示されなかった場合は、メイン画面の「新しいア カウントを作成する」から「メール」 をクリックしてください。 (左図がメイン画面になります。)

2. メールアカウントの設定を行う

メールアカウント設定			×
あなたのお名前(<u>N</u>):	Sunshine Internet	受信者に表示さ	れる名前です。
メールアドレス(<u>し</u>):	sample@sunshine.ne.jp		
パスワード(<u>P</u>):	•••••		
	✓ パスワードを記憶する(M)		
1			
新しいアカウントを取	(得(<u>G</u>)	続ける(<u>C</u>)	キャンセル(<u>A</u>)



あなたのお名前(N): Sunshine Internet 受信者に表示される名前です。 メールアドレス(L): sample@sunshine.ne.jp パスワード(P): ●●●●●●● ✓ バスワードを記憶する(M) アカウント設定が、一般的なサーバー名で検索したことにより見つかりました。
 サーバーのホスト名
 ボート番号
 SSL
 認証方式

 受信サーバー
 IMAP
 mailsunshine.nejp
 143 v
 STARTILS
 障碍化された/(スワード認証 v)
 587 V STARTTLS V 暗号化されたパスワード認証 V 送信サーバー: SMTP mail.sunshine.ne.jp ユーザー名: 受信サーバー: sample 送信サーバー: sample 新しいアカウントを取得(G) 詳細設定(A) 再テスト(I) 完了(Q) キャンセル(A) ーバーのホスト名 ポート番号 認証方式 受信サーバー: POP3 〜 ~ 自動検出 110 ~ STARTTLS mail.sunshine.ne.ip ◇ 暗号化されたパスワード認証 ◇ 送信サーバー: SMTP STARTTLS 587 mail.sunshine.ne.jp 送信サーバー ユーザー名: 受信サーバー: sample sample 再テスト(II) 完了(ID) キャンセル(A) 新しいアカウントを取得(G) 詳細設定(A)

①あなたのお名前

お客様の名前を入力してください。(ここで入力された 名前がメールの差出人として表示されます) ②メールアドレス お客様のメールアドレスを入力してください。 ③パスワード お客様のパスワードを入力してください。(大文字、 小文字の間違いに注意してください) 全ての入力が完了したら、「続ける」をクリック します。

「続ける」をクリックすると、ウィンドウが左図のように変化します。

ウィンドウ下部にある「**手動設定**」をクリックし てください。

> 「手動設定」をクリックすると、左図の ように表示されます。ウィンドウ下部の 受信サーバーの設定を「IMAP」から 「POP3」へ変更してください。 合わせて、サーバーのホスト名が

> 「mail.sunshine.ne.jp」であること、 ポート番号が受信サーバー「110」、送 信サーバー「587」であることを確認 してください。確認後、「**再テスト**」を クリックします。

	サーバーのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式
受信サ-バ-: POP3 ~	mail.sunshine.ne.jp	110 ~	STARTTLS ~	暗号化されたパスワード認証 ~
送信サーバー: SMTP	mail.sunshine.ne.jp ~	587 ~	STARTTLS \sim	暗号化されたパスワード認証 ~
ユ ーザー名: 受信サーバー:	sample		送信サーバー:	sample
新しいアカウントを取得(G)	詳細設定(A)		再テスト(工)	完了(D) キャンセル(A)

再テストが完了したら、 「**詳細設定**」をクリッ クします。

リリノト設定			
Sample@sunshine.ne.jp	サーバー設定		
 ワードは定 送信定之を称約507ルグー 編集とアドレス入力 送信返スやり ディスク構成 開封確認 ゼセコリティ ジョーカルフォルダー 送回スール ディスク構成 送信 (SMTP) サーバー 	サーバーの種類: POP メールサーバー サーバーの種類: POP メールサーバー サーバーの種類: POP メールサーバー サーバーをは: sample セキュリティおき: sample セキュリティおき: マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マ	K-F(B): 110	既定值: 1 /
	メッセージの保存		詳細(V)
アカウント操作(A)・	」 於 1 時に、 の電を至い3 3(2) メッセージの格納形式(1): フォルダー単位 (mbox 形式) → メール 3(のの方かれ・		arrive (g) as

 左図のウィンドウが表示された ら、次の3点を変更します。
 ①接続の保護
 「なし」に変更してください。
 ②認証方式
 「平文のパスワード認証」に変更 してください。
 ③ダウンロード後もサーバーに メッセージを残す チェックを外してください。

続けて、送信サーバーの設定も 行います。ウィンドウ左側のリ スト内にある「送信(SMTP) サーバー」をクリックします。 ここで、先ほど設定したメール サーバーを選択して、「編集」を クリックします。

Sample@sunshine.ne.jp	送信 (SMTP) サーバーの設定	
サーハー設定 送信控えと特別なフォルダー 編集とアドレス入力	複数の差出人情報を管理している場合、使用する送信 (SMTP) サーバーをご を選択すると、このリストの既定のサーバーを使用します。	のリストから選択できます。[既定のサーバーを使用する
迷惑メール	sample - mail.sunshine.ne.jp (既定)	造加(D)
ディスク領域開封確認		續集(<u>£</u>)
セキュリティ		南亚除(<u>M</u>)
* ボメール		既定値に設定()
ディスク領域		
🏤 送信 (SMTP) サーバー		
	選択したサーバーの詳細:	
	説明: <なし>	
	サーバー名: mail.sunshine.ne.jp	
	パート: 587 フーザー名: sample	
	認証方式:暗号化されたパスワード認証	
	接続の保護: STARTTLS	

送信 (SMTP) サーバー X
設定
説明(<u>D</u>):
サーバー名(<u>S</u>): mail.sunshine.ne.jp
ポート番号(<u>P</u>): 587 🗧 既定値: 587
セキュリティと認証
接続の保護(<u>N</u>): なし ~
認証方式(!): 平文のパスワード認証(安全でない) >
ユーザー名(<u>M</u>): sample
OK キャンセル

左図のウィンドウが表示されたら、次の2点を変更し ます。

①接続の保護

「**なし**」に変更してください。

②認証方式

「平文のパスワード認証」に変更してください。

変更が完了したら「OK」をクリックします。



7 ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 移動(G) メッセージ(M) 予定とToDo(N) ツール(I) ヘルプ(H) ▶ ■ 予定 < > > ▲受信 ▼ ■ 作成 ▼ ■ チャット 皇 アドレス帳 | № タグ ▼ ▼ クイックフィルター 検索 <Ctrl+.</p> 9 火曜日 (0) Thunderbird Mail - ローカルフォルダー (1月) 2018 暦週 2 🛱 新しい予定 / 今日 明日 近日中 (5 日) アカウント 炎 このアカウントの設定を表示する 🙈 新しいアカウントを作成する: 🖂 メール 🗟 チャット 🖓 ニュースグループ 🔊 フィード 新しいカレンダーを作成する 高度な機能 🔍 メッセージを検索する ≪ メッセージフィルターの設定を変更する

詳細情報(<u>M</u>) 無効化(<u>D</u>) OK(<u>K</u>) ×

全ての設定が完了したら「OK | をクリ ックします。

> メイン画面に設定したアカ ウントが表示されているこ とを確認してください。

3. メールの送受信確認

① Thunderbird に Lightning 拡張機能が統合され、カレンダー機能が搭載されました。

👳 ローカルフォルダー

∨ 💻 ローカルフォルダー

◎ ごみ箱 ▲ 送信トレイ

·⊠ sample@sa ▲ 受信トレイ 回 ごみ箱



実際にお客様本人がお客様宛に テストメールを送信し、動作確認 を行ってください。新規のメール を作成し、「**宛先」にお客様のメー ルアドレスを入力**し、「件名」「本 文」には適当な文章を入力します。 入力が完了したら、「送信 | をクリ ックしてください。



メイン画面に戻り、「**受信**」をクリッ クし、先ほど送ったメールが届けば 動作確認完了です。エラーが表示さ れた場合は、再度メール設定の確認 をお願いします。

ご質問等は下記までお願いします。

SunShine Internet 事務局: 電話番号 029-253-6111

SunShine Internet に関する情報は下記のホームページをご覧ください。 URL: http://www.sunshine.ne.jp