Windows メール

メール設定方法

2008年3月 株式会社ケーシーエス SunShine Internet 事務局

	5
Windows メール設定	l
	۰.

Windowsメールを使用してインターネットメールを行う設定について説明します。Windowsメールの 設定は必ず【インターネット接続】、が完了している事をご確認のうえ設定してください。設定する 前に弊社から送付される【ご利用契約内容のご案内】に記載されている【ユーザーID】、【パスワー ド】の確認をお願いします。

デスクトップ上の【Windows メール】のアイコンをダブルクリックするか、【スタート】から 【Windows メール】を選択して起動してください。下記のような画面が表示されます。

🚍 受信トレイ - Windows メール					
ファイル(E) 場集(E) 表示(X)	ツール(王) メッセージ(図) へい	いブ(出)	検索	P	
💭 xələki 🔹 🏨 📾 👘	🤹 🔬 🖉 🦛 🖉 🖓	- 1968 -	TACOXYE-228		
▲ ● ローカル フォルタ	1 身 戸 歴出人		48		
 送信ドレイ 送信池カアイデム ごみ箱 下掛き 注感メール 	このビューにはアイアムがありません。				
	vii .				
	兼出人: 宛先: 件名:				
		メッセージが道沢されて	%\≆#A~	*	
0 連のメッセージ、0 通は未開封		● র>ছন	>#		

Windows メールが起動後、メニューバーの【ツール】から【アカウント】を選択してください。



ディレクトリサービス	۲ نقش(<u>۵</u>)
	利時(民)
	インボート(1)
	(エクスポート(E

【インターネットアカウント】が表示されますので【追加】をクリックしてください。

【電子メールアカウント】を選択し、【次へ】をクリックしてください。

電子メール アカウント	
ニュースグループ アカウント ディレクトリ サービス	

インターネット接続ウィザードが起動します。【表示名】にお客様の名前を入力してください。 入力後、【次へ】をクリックしてください。

0		×
名前		
電子メールを送信するとき 名前を入力してください。	に、名前が [差出人] のフィールドに表示	されます。表示する
表示名(<u>D</u>):		
	例: Taro Chotu	
電子メール アカウントの	言報について	
		次へ(N) キャンセル

【電子メールアドレス】にお客様の電子メールを入力後、【次へ】をクリックしてください。電子メ ールは契約時に弊社から送付される【ご利用契約内容のご案内】に記載されています。

<u>O</u>	×
インターネット電子メール アドレス	
電子メールのアドレスは、他のユーザーがあなたに電子メールを送信するために使います。	
電子メール アドレス(E):	
例: t-chofu@microsoft.com	
電子メールアカウントの情報について	
次へ(N) キャンセル	

 【受信メールサーバー】と【送信メールサーバー】を入力し、【送信サーバーは認証が必要】に チェックを付けて、【次へ】をクリックしてください。
 【受信メールサーバーの種類】……POP3
 【受信メールサーバー】……mail2.sunshine.ne.jp
 【送信メールサーバー】…………mail2.sunshine.ne.jp
 【送信サーバーは認証が必要】………チェック

電子メール サーバーのセットアップ	
受信メール サーバーの種類(5)	
POP3 -	
受信メール (POP3 または IMAP) サーバー(1):	
mail2.sunshine.ne.jp	
送信メール (SMTP) サーバー名(Q):	
mail2.sunshine.ne.jp	
図) 送信サーバーは認証が必要(⊻)	
重子メール・サーバーの情報について	

【アカウント名(ユーザーID)】と【パスワード】を入力し、【次へ】をクリックします。

インターネット サービ してください。	こ、プロバイダから提供されたユーザー名およびパスワードを入力
ユーザー名(A):	
/(スワード(E):	図 パスワードを保存する(<u>W</u>)

これで設定が完了しました。【完了】をクリックしてください。

G	×
設定完了	
セットアップを完了するのに必要な情報がすべて入力されました。	
これらの設定を保存して電子メールをダウンロードするには、[完了]をクリックしてください。	
「ラはモナスールをダリンロードしない	
完了(E) キャンセル	

【インターネットアカウント】にアカウントが追加されたのを確認したら、【プロパティ】をクリック してください。

メール	• i6tn(A)
mail2.sunshine.ne.jp (既定)	
ディレクトリサービス	▶ ●
	プロパティ(E
	既定に設定(旦
	インボート(I)
	エクスポート(日
	順番の設定(5)

【詳細設定】タブをクリックし、サーバーのポート番号の「送信メール(SMTP)」の番号を 25 から 587 に変更し、【OK】をクリックしてください。

mail2.sunshine.ne.jp プロパティ	-
全般 サーバー 補額 セキュリティ 詳細設定	
サーバーのボート番号	
送信メール (SMTP)(Q): 507 歴定値を使用(U)	
このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)	
受信メール (POP3)(I): 110	
このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C)	
サーバーのタイムアウト	
短い	
送信	
一次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 50	+ KB
配信	
世サーバーにメッセージのコピーを置く(L)	
□サーバーから削除する(R) 5 📮 日後	
□[ごみ箱]を空にしたら、サーバーから削除(凹)	
OK +Witer	面用(A)

Windowsメールの設定が完了したら、実際、テストをして動作確認をしてみましょう。 【メールの作成】をクリックして【宛先】にお客様のメールアドレスを入力し、【件名】 には適当な文章を入力します。入力後、【送信】をクリックしてください。数分後、【送 受信】をクリックして受信できれば問題ありません。

🔁 受導トレイ - Windows メール				
ファイル(E) 編集(E) 表示(Y)	ツール(I) メッセージ(M)	~レブ(圧)	検索	Ą
📑 X-NOMER 🔹 🔬 ESS	🟟 - 100 🖉 - 100 🖓		TATONE-SEAN	
 ローカルフォルダ 動 発信トレイ 通信ホルアイナム 油 ごみ箱 ご 古 ごみ箱 ご 古 ごみ箱 ご 古 認ら、 ご 西 認ら、 	1 9 2 第三人	このビューにはアイテム	件名 がありません。	
0 通のメッセージ、0 通は未開封	40	*	ン中 小新羅メッセージなし	

【送受信】ができない場合は再度、下記の設定内容を確認してください。

ユーザーID(大文字、小文字を確認してください) パスワード(大文字、小文字を確認してください) 送信・受信メールサーバ[mail2.sunshine.ne.jp]を確認してください 送信先の電子メールアドレス



以上